


De statuslijn (**STATUSBAR**):



De statuslijn is terug te vinden als onderste regel in de Interface,  
 via de statuslijn kan men snel specifieke **AutoCAD** instellingen in- en uitschakelen  
 De statuslijn bezit volgende invulling:



Toggle functionaliteit:

Wanneer een 'statuslijn'-icon een geaccentueerde blauwe stijl bezit staat de geassocieerde functionaliteit actief.

Wanneer een 'statuslijn'-icon een niet-geaccentueerde grijze stijl bezit staat de geassocieerde functionaliteit niet actief.



Beschrijving van de 'statuslijn'-ToggleControls:

De 'x.xxxx, y.yyyy, z.zzzz'-zone informeert over de coördinaten van de cursor, (zie: **COORDS**).

**MODEL** of **PAPER** Schakelen tussen Model- en Paper Space, (zie: **TILEMODE, MSPACE, PSPACE**).

'Millimeter-papier'-projectie in grafische oppervlakte, (zie: **GRID**)

Interval van de cursor, (zie: **SNAP**)

(A) Al of niet, afleiden van geometrische Constraints, (zie: **CONSTRAINTINFER**) (Zie: )

Dynamische ingave, (zie: **DYNMODE**)   
(Zie: Bonus)

Hoofdrichting-vergrendeling, (zie: **ORTHO**)

Geleidingspaden, (zie: **AUTOSNAP, POLARMODE**)

(B) Al of niet, isometrisch assenkruis, (zie: **ISODRAFT**).  
(Zie: XL-1)

Object Snap Tracking, (zie: **AUTOSNAP**)

Strategische aangrijplocaties, (zie: **OSMODE**)

Lijngewicht, (zie: **LWDISPLAY**).

(A) Transparantie, (zie: **TRANSPARENCYDISPLAY**).

(A) Selectiecyclus, (zie: **SELECTIONCYCLING**).

(A) Strategische 3D-aangrijplocaties, (zie: **3DOSNAP, 3DOSMODE**)

Zonder toestemming, mag niets van deze uitgave vervoelvuldigd of bewerkt worden (info@caddict.be).

(A) Vanaf versie 2011, niet bij LT

(B) Vanaf versie 2015

(Vervolg op volgende pagina)