

Beschrijving van de 'statuslijn'-Controls (vervolg):

Dynamisch coördinatensysteem, (zie: **UCSDETECT**)

(D) Subobjectselectie, (zie: **SUBOBJSELECTIONMODE**)

(D) Gizmo gedaante, (zie: **DEFAULTGIZMO**)

Annotatieve visualisatie, (zie: **ANNOALLVISIBLE**) (Zie: XL-3)

Automatische toekenning annotativiteit, (zie: **ANNOAUTOSCALE**) (Zie: XL-3)

1:1/100% Actuele annotatieve schaal, (zie: **CANNOSCALE**) (Zie: XL-3)

Workspace selectie, (zie: **WSCURRENT**) of... (Mijn Workspace)

(C) Notificatie-pictogram voor Annotation manager, (zie: **ANNOMONITOR**). (Zie: Bonus)

(MijnEenheden) Instelling eenheden, (zie: **UNITS**).

Quick Properties, (zie: **QPMODE**).

(F) Vergrendelen van specifieke User-Interface Controls, (zie: **LOCKUI**) (Zie: Bonus)

(A) Al of niet, isoleren en verbergen van objecten, (zie: **HIDEOBJECTS** en **ISOLATEOBJECTS**).

Instellingen inzake Hardware, (zie: **3DCONFIG**)

Notificatie inzake een, al of niet, origineel *AutoCAD* document (Trusted dwg).

Maximaliseren van grafische oppervlakte, (zie: **CLEANSCREENON** en **CLEANSCREENOFF**).

Customisatie van de statuslijn (al of niet, visualiseren van functionaliteit)

<input checked="" type="checkbox"/>	Coordinates
<input checked="" type="checkbox"/>	Model Space
<input checked="" type="checkbox"/>	Grid
<input checked="" type="checkbox"/>	Snap Mode
<input checked="" type="checkbox"/>	Infer Constraints
<input checked="" type="checkbox"/>	Dynamic Input
<input checked="" type="checkbox"/>	Ortho Mode
<input checked="" type="checkbox"/>	Polar Tracking
<input checked="" type="checkbox"/>	Isometric Drafting
<input checked="" type="checkbox"/>	Object Snap Tracking
<input checked="" type="checkbox"/>	2D Object Snap
<input checked="" type="checkbox"/>	Lineweight
<input checked="" type="checkbox"/>	Transparency
<input checked="" type="checkbox"/>	Selection Cycling
<input checked="" type="checkbox"/>	3D Object Snaps
<input checked="" type="checkbox"/>	Dynamic UCS
<input checked="" type="checkbox"/>	Selection Filtering
<input checked="" type="checkbox"/>	Gizmo
<input checked="" type="checkbox"/>	Annotation Visibility
<input checked="" type="checkbox"/>	AutoScale
<input checked="" type="checkbox"/>	Annotation Scale
<input checked="" type="checkbox"/>	Workspace Switching
<input checked="" type="checkbox"/>	Annotation Monitor
<input checked="" type="checkbox"/>	Units
<input checked="" type="checkbox"/>	Quick Properties
<input checked="" type="checkbox"/>	Lock UI
<input checked="" type="checkbox"/>	Isolate Objects
<input checked="" type="checkbox"/>	Graphic Performance
<input checked="" type="checkbox"/>	Clean Screen



Het, al of niet, visualiseren van de Statuslijn kan ook beslist worden d.m.v. de globale **STATUSBAR** var, waarbij Integer waarde:

- 0 Geen visualisatie van de 'Application Status'-lijnstatuslijn en de 'Drawing Status'-lijn,
- 1 Enkel visualisatie van de 'Application Status'-lijn (initiële waarde),
- 2 Visualisatie van de 'Application Status'-lijn en de 'Drawing Status'-lijn (E),
- 3 Enkel visualisatie van de 'Drawing Status'-lijn (E)

Het, al of niet, visualiseren van een expliciete tekst, wordt beslist d.m.v. de **WORKSPACELABEL** var (B) waarbij Integer waarde:

- 0 Geen Label (initiële waarde),
- 1 Wel Label.

- (A) Vanaf versie 2011 (B) Vanaf versie 2012 (C) Vanaf versie 2013 (D) Vanaf versie 2015 (E) Voorgaande op versie 2015
 (F) Vanaf versie 2016

Zonder toestemming, mag niets van deze uitgave veeveelvoudigd of bewerkt worden (info@caddict.be).